

- Core
 - [Tipos de actualización](#)
 - Minor: 4.3.2
 - Automáticas desde 3.7 (October 24, 2013)
 - Major: 4.3
 - Desactivar todo:
 - `define('AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', true);`
 - `add_filter('automatic_updater_disabled', '__return_true');`
 - Activar:
 - `define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', true);`
 - Admite `true`, `false` y `'minor'`
 - `add_filter('auto_update_core', '__return_true');`
 - `allow_dev_auto_core_updates`
 - `allow_minor_auto_core_updates`
 - `allow_major_auto_core_updates`
- Plugins y temas
 - Activar para todos: `add_filter('auto_update_{ $type }', '__return_true');`
 - `{ $type }` puede ser `plugin` o `theme`
 - Se puede devolver `__return_false` para desactivarlo para todos, incluyendo actualizaciones forzosas del equipo de seguridad
 - Este filtro también permite enganchar una función para configurar un elemento concreto
 - Activar selectivamente: desde la 5.5 las páginas de Plugins y Temas permiten activar cada uno de los elementos
- Traducciones
 - Desactivar: `add_filter('auto_update_translation', '__return_false');`
- Email
 - Desactivar: `add_filter('auto_core_update_send_email', '__return_false');`